
















































































# Guida comparativa dei comandi nell'utilizzo delle LIM


Tipo funzione	Smart	CalComp	Promethean	Note
Installazione sw	Installare il sw dopo aver collegato la lavagna al pc	Installare il sw dopo aver collegato la lavagna al pc	Installare il sw dopo aver collegato la lavagna al pc	
Avvio programma	Attivare il programma con il percorso Start /Programmi /Smart Notebook	Attivare il programma con il percorso Start /Programmi /Interwrite Mode	Attivare il programma con il percorso Start /Programmi /ACTIVstudio	
Barra degli strumenti	Barra semplice degli strumenti Smart	Barra degli strumenti interactive whiteboard mode	Barra degli strumenti Main Toolbox	
	 Save	Salva il file Notebook corrente. Ctrl + S	 Salva il File immagine   Salva il File immagine assegnandogli un nuovo nome	 Menu>Flipchart>Save to
	 Print	Stampa Ctrl + P	 Stampa la pagina corrente di lavoro	
	 Undo	Annulla l'effetto dell'ultima operazione Ctrl + Z	 Annulla l'effetto dell'ultima operazione	 Annulla l'effetto dell'ultima operazione
	 Back	Torna alla pagina precedente del file Notebook corrente. PGSU	 Torna alla pagina precedente	 Torna alla flipchart precedente
	 Next	Passa alla pagina successiva del file Notebook corrente. PGGIÙ	 Passa alla pagina successiva	 Passa alla flipchart successiva
	 Blank	Consente di inserire una nuova pagina vuota dopo la pagina attualmente selezionata.	 Avvia una nuova pagina	 Avvia una nuova flipchart



Tipo funzione	Smart	CalComp	Promethean	Note	
Barra degli strumenti	Barra semplice degli strumenti Smart	Barra degli strumenti interactive whiteboard mode	Barra degli strumenti		
	 Delete	Consente di eliminare una pagina dal file Notebook corrente. Canc		Consente di cancellare tutto quanto è stato inserito nella pagina	 Consente di cancellare la flipchart corrente
	 Select	Seleziona Consente di selezionare un oggetto annotazione. Ctrl +1		Permette di selezionare una zona abilitando alcune funzioni	 Consente di selezionare un oggetto
	 Pen	Cambia il cursore in una penna per le annotazioni a mano libera. Ctrl +2		Si attivano le penne per scrivere direttamente a mano sul foglio di lavoro	 Cambia il cursore in una penna per le annotazioni a mano libera o l'evidenziazione.
	 Eraser	Consente di cancellare le annotazioni a mano libera Ctrl + 4		Consente di cancellare le annotazioni a mano libera	 Consente di cancellare le annotazioni a mano libera
	 Capture	Attiva la barra degli strumenti per catturare immagini dallo schermo (Screen Capture )		Permette di selezionare e catturare una immagine intera o parziale dello schermo	 Permette di selezionare e catturare una immagine intera o parziale dello schermo
		Crea un nuovo file Notebook vuoto. Ctrl + N o Nuovo dal menu File		Apri un file immagine	 Crea una nuova flipchart



Tipo funzione	Smart	CalComp	Promethean	Note
Barra degli strumenti	Barra semplice degli strumenti Smart	Barra degli strumenti interactive whiteboard mode		
	 Elimina gli oggetti selezionati. tasto Canc (fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto dopo averlo selezionato)	 Apre la pagina con immagini in sequenza	 Ingrandisce la visualizzazione della pagina	
	 Apre la finestra di dialogo Raccolta in cui sono memorizzati insiemi di immagini e modelli di pagina correlati. È possibile utilizzare uno degli insiemi forniti con il software Notebook, modificare un insieme esistente o crearne uno nuovo. Raccolta dal menu Visualizza.	 Cancella tutte le annotazioni poste sulla pagina immagine	 Reveal Apre e chiude lo schermo ad effetto tendina	
	 Inserisce un'ombreggiatura a discesa sulla pagina corrente nella visualizzazione Lavagna o Presentazione. Selezionare Ombreggiatura schermo dal menu Visualizza.	 Per uscire dalla modalità Whiteboard Mode	 Inserisce commenti e note sul desktop	
	 Passa alla modalità presentazione	 Per accedere al file di aiuto	 Cancella annotazioni griglie, sfondi	
	 Shapes ▾ Consente di creare una forma di qualsiasi dimensione selezionata. Selezionare Forme dal menu Disegna. O CTRL + 8		 Accedi a strumenti quali calcolatrice, tastiera, goniometro, registratore, orologio, ...	
	 abc Consente di creare una casella di testo. Ctrl + 9			

Tipo funzione	Smart	CalComp	Promethean	Note
Barra degli strumenti	Barra strumenti mobili standard  Gli strumenti mobili sono contenuti in una tavolozza personalizzabile che si sposta tra le applicazioni sullo schermo interattivo e consente di eseguire un'ampia serie di operazioni	Barra degli strumenti interactive whiteboard mode	Barra degli strumenti	
	<b>Descrizione dei singoli pulsanti</b>			
	 Lo strumento Penna consente di scrivere e disegnare a mano libera su qualsiasi applicazione con il colore e lo spessore selezionati tramite lo strumento Colori.	 Puoi utilizzare le Penne per scrivere o disegnare sulla pagina aperta	 Puoi utilizzare le Penne per scrivere o disegnare sulla pagina aperta	
	 Lo strumento Evidenziatore consente di evidenziare un'area della schermo senza sovrascrivere l'immagine sottostante.	 Permette di utilizzare un tasto evidenziatore definendone le dimensioni il colore e la forma	 Permette di evidenziare	
	 Il pulsante Gomma attiva un cursore a forma di gomma che può essere trascinato sulle annotazioni presenti sullo schermo interattivo per cancellarle.	 Permette di attivare la gomma di cancellazione che può modificare la propria dimensione	 Permette di attivare la gomma di cancellazione	
	 Il Pulsante destro del mouse converte il successivo contatto con lo schermo interattivo in un clic del pulsante destro del mouse.		 Permette di ingrandire o ridurre il tratto della penna	
	 Il pulsante Spotlight va premuto quando si desidera produrre un effetto di evidenziazione al contatto successivo con lo schermo interattivo.	 L'utilizzo di questo Spotlight (riflettore) permette di definire con maggiore attenzione un'area specifica dello schermo. E' trasparente, di forma circolare e mostra solo quello che appare sotto di lui.	 Spotlight permette di evidenziare illuminando un'area specifica dello schermo	

Tipo funzione	Smart	CalComp	Promethean	Note		
Barra degli strumenti	  <p>Il pulsante Cancella/Ripristina annotazioni presenta alternativamente due stati: Quando sono presenti annotazioni sullo schermo interattivo, il pulsante presenta lo stato Cancella annotazioni. Quando si cancella un'annotazione, il pulsante passa allo stato Ripristina annotazioni.</p>	Barra degli strumenti interactive whiteboard mode	 <p>registratore di sequenze</p>			
	 <p>Pulsante Puntatore schermo produce un puntatore mobile al contatto successivo con lo schermo interattivo</p>			 <p>Guida graduata per misure</p>		
	 <p>Pulsante sinistro del mouse: converte i successivi contatti con lo schermo interattivo in clic del pulsante sinistro del mouse</p>			 <p>Goniometro</p>		
				 <p>Generatore di numeri casuale</p>		
				 <p>Formule matematiche</p>		
	<b>Pulsanti per il disegno</b>					
	 <p>Lo strumento Rettangolo consente di disegnare quadrati e rettangoli.</p>					
	 <p>Lo strumento Linea consente di disegnare linee rette.</p>					
	 <p>Lo strumento Ellisse consente di disegnare cerchi ed ellissi.</p>					

	<p><b>Barra degli strumenti di presentazione</b></p>  <p>Pulsanti Pagina precedente Pagina successiva Menù</p>				
--	---	--	--	--	--

Tipo funzione	Smart	CalComp	Promethean	Note
	 <p>SMART Board Tools</p>	 <p>Barra degli strumenti</p>	<p>La promethean utilizza 6 TOOLBOX per icone: Main, Power Tools, Flipchart,object Edit, Page edit, Quick select</p>	
	<p><b>Software Notebook</b></p> <p>Consente di creare, organizzare e salvare note su una lavagna interattiva SMART Board™ in modalità Proiettato o Non proiettato, su un leggio Sympodium o sul computer e di inviarle a una stampante.</p>	<p><b>Rileva periferiche</b></p>		
	<p><b>SMART Recorder</b></p> <p>è possibile registrare tutte le operazioni eseguite su una lavagna interattiva o un leggio Sympodium SMART Board indipendentemente dalle applicazioni utilizzate</p>	<p><b>Record and Playback</b></p>	<p>Apre il registratore di suoni e immagini, e una volta avviato permette di memorizzare i percorsi effettuati e i suoni o le voci narranti</p>	
	<p><b>SMART Video Player</b></p> <p>Utilizzare per inserire annotazioni su video in movimento o statico da origini quali videoregistratori, macchine fotografiche di documentazione e file di computer</p>			
	<p><b>On-Screen Keyboard</b></p> <p>SMART On-Screen Keyboard è una tastiera virtuale</p>	<p><b>On screen keyboard</b></p>	<p>Selezionando questo comando compare sullo schermo una tastiera virtuale che è un valido sostituto della tastiera fisica.</p>	

Tipo funzione	Smart	CalComp	Promethean	Note
SMART Board Tools				
	<b>Strumenti mobili</b>	Gli strumenti mobili sono la controparte software della periferica fisica SMART Pen Tray sulla lavagna interattiva SMART Board.		
	<b>Pannello di controllo</b>	Il pannello di controllo di SMART Board fornisce accesso alle impostazioni di configurazione della lavagna interattiva SMART Board		
	<b>Orientamento</b>	Con questa funzione ci si accerta che il cursore segua in modo accurato il contatto sullo schermo. Si consiglia di eseguire una breve procedura di orientamento per garantire il massimo livello di precisione nella traccia.	<b>Calibra</b>	Permette di allineare la punta della Penna elettronica sulla superficie della lavagna elettronica